



OUTLOOK E-MAIL INSTELLINGEN

Om uw mail te installeren op Microsoft Outlook, kunt u onderstaande stappen volgen. Hierbij wordt uitgelegd hoe u uw inkomende en uitgaande mail werkend kunt maken.

HANDMATIGE INSTELLINGEN

- Ga naar 'Extra' en klik op 'E-mailaccounts'.
- Kies voor 'Een nieuw e-mailaccount toevoegen' en klik daarna op 'Volgende'.
- Selecteer het type server dat u wilt gebruiken. Voor het instellen van uw e-mailaccount bij Epicz kiest u voor IMAP.
Klik daarna op 'Volgende'.
- U dient nu alle benodigde gegevens in te vullen die u van ons per e-mail heeft ontvangen.

GEbruikersGEGEVENS

- Bij 'Naam' vult u de naam of bedrijfsnaam in die u wilt gebruiken.
Dit is de naam die de ontvanger van u te zien krijgt.
- Vul bij 'E-mailadres' uw e-mailadres in.

SERVERGEGEVENS

- Kies voor de inkomende post, poort 993.
- De (inkomende) IMAP-server en (uitgaande) SMTP-server is mail.(uw domeinnaam)hier.nl
- Klik in Outlook op 'Meer Instellingen'.
- Klik op het tabblad 'Geavanceerd'.
- Vul bij 'Uitgaande e-mail' het poortnummer in: 587.
- Kies bij 'Gebruik het volgende type versleutelde verbinding': 'geen'.
(Indien u gebruik maakt van Outlook 2003, kiest u hier SSL).
- Klik op het tabblad 'Server voor uitgaande e-mail'.
- Vink 'Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist' aan.
- Kies hier voor dezelfde gegevens als de inloggegevens.
- Klik op 'OK'.

AANMELDINGSGEGEVENS

- Vul bij 'Gebruikersnaam:' uw volledige e-mailadres in.
- Vul bij 'Wachtwoord:' het wachtwoord in.
- Klik daarna op 'Volgende'.
- Klik op 'Voltooien'.
- Haal uw e-mail op door op de knop 'Verzenden/Ontvangen' te klikken.